


Jak wprowadzić bazę BLOZ z najnowszymi zmianami obowiązującymi od 1 listopada 2019 i utworzyć bufor

1. Uruchomić program APW44 *Komunikacja* (na dowolnym komputerze, np. administratorze).
 2. Zaktualizować bazę BLOZ:
 - a) Jeśli apteka posiada połączenie z Internetem, należy pobrać nową wersję bazy BLOZ za pomocą funkcji *Cała baza KS-BLOZ* i odpowiedzieć twierdząco na pytanie programu czy ma zaktualizować bazę BLOZ.
 - b) Jeśli baza BLOZ dostarczona została na nośniku danych, za pomocą funkcji „Aktualizacja bazy BLOZ” w menu „Narzędzia” dokonać aktualizacji bazy.
 3. Uruchomić program APW14-MAGAZYN na komputerze administracyjnym.
 4. Uruchomić funkcję „Poprawa bazy leków i zakupów” z menu „Operacje” (tzw. „pajączek”). Dostęp do funkcji można uzyskać także za pomocą czwartego przycisku na pasku narzędziowym lub za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+4.
 5. Upewnić się, że pobrana baza KS-BLOZ zawiera najnowsze zmiany (data w symbolu bazy BLOZ w „pajączku”).
 6. Naciśnąć klawisz F5, aby zaznaczyć, co będzie zmieniane.
 7. Jeśli komputer poinformuje, że na dysku istnieje już bufor i zapyta czy go skasować, należy odpowiedzieć pozytywnie (zatwierdzić TAK).
 8. Zaznaczyć punkty jak na rysunku poniżej, po czym potwierdzić wprowadzone zmiany za pomocą przycisku „[F2] Zatwierdź”.
- Z uwagi na fakt, iż KAMSOF S.A. otrzymała od części producentów surowców farmaceutycznych informację o zmianie przez nich stawki VAT na 23% od 1.11.2019 r. baza BLOZ od 31.10.2019 będzie zawierać te zmiany. Sugerujemy zatem aktualizację kart towarowych oraz przecenę stanów magazynowych w aptece z uwzględnieniem opcji „%VAT” oraz uważne sprawdzenie bufora zmian pod kątem zmienionej stawki VAT.**



9. Czekać na utworzenie bufora (może to potrwać kilkanaście minut).
10. Po utworzeniu bufora leków i bufora przeceny „wejść do nich” odpowiednio klawiszami F4 oraz F3 i dokładnie sprawdzić poprawność dokonanych zmian.
11. Po sprawdzeniu i wyjściu do „pajączka”, po zakończeniu sprzedaży 31 października 2019, a przed sprzedażą 1 listopada 2019, zatwierdzić bufor klawiszem F9.